

MS SQL Server 2008 Guía de instalación para productos Stream-Labs


Instalar SQL Server R2 Express 2008. Es importante instalar exactamente esta versión, ya que ha sido bien probada con el software Stream-Labs. También, puede solicitar SQL Server a soporte Stream Labs '.
E-mail: support@stream-labs.com

-Iniciar el instalador de SQL Server R2 Express 2008 y seleccione “New installation or add features to an existing installation”.("Nueva instalación o agregar características a una instalación existente".)
-Acepta el acuerdo de licencia y pulse “**Next >**” (“Siguiente>”).


-Si la ventana de diálogo «**Reboot of computer is required**» («es necesario reiniciar el equipo») aparece, a continuación, pulse "OK" y siga los pasos de instalación.

Después de reiniciar hacer lo siguiente:


1. Iniciar SQLEXPRESS_x86 (x64) EN.exe
2. Seleccione “New installation or add features to an existing installation” (“Nueva instalación o agregar características a una instalación existente”) en la ventana de configuración.
3. Acepta el acuerdo de licencia y pulse “**Next >**” (“Siguiente>”).




4. En **“Feature Selection”** ("Selección de características") marcar todos los componentes y pulse "Next->".




5. En **“Instance Configuration”** seleccionar «Named instance» y pulse **“Next->”**.



6. En **“Server Configuration”** seleccionar **“Auto”** para **«SQL Server Browser»** y pulse **“Next->”**.



7. En «**Database Engine Configuration**» seleccione “**Mixed Mode**” para “**Authentication Mode**” y ha de establecer una contraseña para el administrador del sistema, for instance: 1qazXDR%. Click “**Next->**” twice. 7. En y establecer una contraseña para el administrador del sistema, por ejemplo: 1qazXDR%. Haga clic en "Next->" dos veces.



8. Espere a que finalice la instalación.

Información más detallada sobre la configuración y el funcionamiento de los productos Stream-Labs está disponible en el sitio web de Stream Labs:

<http://www.stream-labs.com/>

Traducción adaptada al Español por Ramón Javier Rodríguez Mateos (Agosto 2.013)